


Instructions pour template "Chestbox"



Télécharger [ici](#) l'exécutable pour une qualité bien meilleure.

La vidéo ne montre que 10 photos mais le template est prévu pour 40 photos, comme c'est le cas dans l'exécutable.

Vous pouvez acheter ce template [ici](#), dans le [Store](#).



Prérequis techniques :

PicturesToExe **v6.5** (ou version ultérieure) doit être installé sur votre ordinateur : télécharger cette version [ici](#).

Comment utiliser ce template :

Le template est par défaut pour 40 photos en format paysage (format 4/3 ou format 3/2).

Les photos doivent avoir une extension de type .jpg

L'archive contient 4 templates, en fonction du format d'écran voulu ou du format des photos utilisées :

- Ecran 16/9, photos au format 4:3
- Ecran 16/9, photos au format 3:2
- Ecran 4/3, photos au format 4:3
- Ecran 4/3, photos au format 3:2

Ouvrez l'archive et décompressez le template avec tous les fichiers.

Choisissez les photos que vous souhaitez utiliser et renommez les *chestbox-pic01*, *chestbox-pic02*,... *chestbox-pic40*.

(pour renommer rapidement et facilement vos photos, lisez cet [article](#)).

Pour la photo *chestbox-pic01*, ouvrez la dans votre éditeur photo et redimensionnez la en 600 pixels de large et sauvegardez la sous le nom *chestbox-pic01-small*.

Copiez (remplacez) toutes ces photos dans le dossier correspondant au template dans le format que vous souhaitez utiliser.

Ouvrir le template (*TheDom-ChestBox_Sx-x_Py-Y_TPL.pt*).

Pour modifier le texte apparaissant dans le montage :

- texte sur l'étiquette, sur le côté de la boîte : pour les slides no 2 et no 44, sélectionner l'objet texte *[TEXT]* et dans l'onglet *Propriétés*, modifier le texte.

Créez un exécutable ou une vidéo.

Vous pouvez faire toutes les modifications que vous souhaitez et inclure cet effet dans votre diaporama.

Modifications optionnelles :

Vous pouvez utiliser un autre style de boîte :

Rendez-vous dans le dossier "*styles*", copiez les 8 fichiers du sous-dossier de votre choix et collez les (remplacez les) dans le dossier principal.

Les photos ci-dessous ne sont qu'un aperçu des différents styles de boites disponibles.

Veillez consulter [cet article](#) pour vous faire une idée plus précise.

Vous pouvez très facilement ajouter plus de photos à cette animation :

Copiez les slides no 11 à 18 et collez les juste avant le slide no 43 (slide appelé "*chestbox-lockinside*"). Cela va avoir pour effet de rajouter une animation pour 8 nouvelles photos.

Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous souhaitez : si vous désirez une animation de 80 photos, vous allez collez ces 8 slides 5 fois.

Pour chaque slide copié, dans la fenêtre *Objets et Animation*, sélectionnez successivement les objets images (nommés *[PREV PIC]* et *[MAIN PIC]*), et pour chacun d'eux, sélectionnez l'image voulue sur votre disque dur.

Pour cela, cliquez sur la petite en forme de dossier (présente dans l'onglet *Propriétés*).

Vous pouvez modifier la teinte du fond

Dans la fenêtre principale de PicturesToExe, sélectionnez les slides no2 à 44, cliquez sur le bouton "*Configurer la vue*", et dans l'onglet "*Principale*", utiliser une autre couleur de fond (essayer par exemple le noir au lieu du blanc) ou essayez un *fond dégradé*.



Edited By: TheDom

Apr-14-11 12:05:27